

後処理基線解析ソフトウェア
(NS-Survey)

インストールマニュアル

2006/11/17 Ver1.2.1



日本GPSソリューションズ株式会社

基線解析ソフトウェア（NS-Survey）のインストール方法について説明します。

1. ActiveSync のインストール

マイクロソフト製 ActiveSync のインストールします。インストール方法については iPAQ 付属のマニュアルを参照してください。


注) ActiveSync が既にインストールされている場合、この手順は必要ありません。

2. ハードウェアキーのドライバーのインストール


ハードウェアキー (Sentinel Super Pro) を認識させるためのドライバー (Sentinel System Driver) をインストールします。

注) Sentinel System Driver が既にインストールされている場合、この手順は必要ありません。


- (1) ハードウェアキーをパソコンからすべて外してください。
- (2) NS-Survey の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。
- (3) エクスプローラで、**D:¥Sentinel SuperPro¥SSD5411-32bit.EXE** (CD-ROM ドライブが d ドライブの場合) をというパスをたどり、ファイルをダブルクリックしてください。
- (4) 旧バージョンの Sentinel System Driver を認識した場合、アップグレードするかどうかを確認画面が表示されます。「Upgrade>」ボタンをクリックしてください。(新規でインストールする場合、この画面は表示されません。)




(5) インストール画面が表示されます。「Next>」ボタンをクリックしてください。




(6) ライセンス画面が表示されます。「I accept～（同意）」を選択して「Next>」ボタンをクリックしてください。




(7) インストールディレクトリの選択画面が表示されます。ディレクトリは変更せずに「Next>」ボタンをクリックしてください。




- (8) インストールの確認画面が表示されます。「Next>」ボタンをクリックしてください。



- (9) インストールが開始されます。



- (10) 下の画面が表示されましたらセットアップが完了です。「Finish」ボタンをクリックしてインストールプログラムを終了ください。



3. NS-Survey のインストール


NS-Survey をインストールします。

- (1) NS-Survey の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。
- (2) エクスプローラで、以下のプログラムをダブルクリックしてください。


D:\¥ Setup.exe (CD-ROM ドライブが d ドライブの場合)

注) お使いのコンピュータで初めて **Windows Installer** プログラムを実行する場合、システムの再起動を求めるメッセージが表示されます。その場合、システムを再起動して再度インストールを実行してください。


- (3) インストール画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。




- (4) プログラムの使用許諾契約書が表示されます。内容を確認後、「使用許諾契約の条項に同意します。」を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。




(5) インストールの確認画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。



(6) インストールが開始されます。



(7) 下の画面が表示されましたらセットアップが完了です。「完了」ボタンをクリックしてインストールプログラムを終了ください。




注) 以下に書かれているのは、NS-Survey のアンインストール手順です。NS-Survey をアンインストールするときのみ実行してください。


4. NS-Survey のアンインストール

NS-Survey のアンインストールの手順は、ご使用の OS によって若干違います。Windows2000 を例に説明します。


- (1) 「スタート」の「設定」－「コントロールパネル」を開いてください。



- (2) 「アプリケーションの追加と削除」(Windows XP では [プログラムの追加と削除]) をダブルクリックしてください




(3) リストから「NS-Survey」を選択し、「変更と削除」をクリックしてください。



Windows2000 にインストール場合、“アプリケーションの追加と削除”に表示されるアイコンがフォルダのアイコンになっています。これは Windows2000 OS の“アプリケーションの追加と削除”の不具合により発生する現象で、アプリケーションの動作には問題ありません。

(4) 削除確認のダイアログが表示されます。「はい」をクリックしてください。



アンインストール中にコンポーネントの削除確認ダイアログが表示された場合、「すべて削除」をクリックしてください。